

Gerätestammdaten

Kürzel für den CSV-Header: PR_STAMM

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
FK_PR_MODUL	X	80	Bezeichnung des Moduls 1)
FK_PR_ART	X	80	Bezeichnung der Art
FK_PR_TYP	X	80	Bezeichnung des Typs
GERAETENR	X	50	Eindeutige Identifikation des Geräts
BARCODE		35	Barcode
RFID		35	RFID
STATISTIK1		80	Bezeichnung des Geräts
HERSTELL		80	Hersteller
HERSTELLNR		30	Artikelnummer beim Hersteller
HERSTELLD		Date	Herstelldatum und Baujahr
LIEFERAN		80	Lieferant
LIEFERD		Date	Lieferdatum
ANSCHKOST		Double	Anschaffungskosten
GARANTIE		Date	Garantie bis
FUNKTION		Boolean	Funktionstüchtig
INVENTARNR		30	Inventarnummer
EIGENTUE		80	Eigentümer

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
BESITZER		80	Besitzer (als Nutzer)
BEMERKUNG		Memo	Bemerkung
AUSGEMUST		Date	Ausmusterungsdatum
AUSGEGRUND		30	Ausmusterungsgrund
INDIENST		Date	In Dienst gestellt
SELEKTION1		80	Statistik 1
SELEKTION2		80	Statistik 2
ABGENOMMEN		Date	Abgenommen am
RECHNUNGSNR		50	Rechnungsnummer
RECHNUNGSDATUM		Date	Rechnungsdatum
LAGERSTANDORT		100	Standort
STANDORTZUSATZ		50	Regal
REIHE		80	Reihe
EBENE		80	Ebene
FREIGABEUORG		Boolean	Freigegeben für untergeordnete Organisationen
AKT_KM		Double	Aktueller Kilometerstand
AKT_KM_DATE		Date	Datum zum aktuellen Kilometerstand
VERSICHERUNGAB		Boolean	Versicherung abgemeldet
VERSPOLICE		80	Versicherung Police
VERSKLASSE		80	Versicherung Klasse
LEASKENNZEICHEN		100	Leasing-Kennzeichen
LEASERSTBESCHAFF DAT		Date	Erstbeschaffung

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
LEASABLAUFDAT		Date	Ablaufdatum
SERIENNR		30	Seriennummer
AMTPRUEFNR		50	Amtliche Prüfnummer/BOS-Nummer

1) Folgende Modulbezeichnungen sind gültig:
 „Atemschutz“, „Fahrzeuge“, „Funktechnik“, „Geräte allgemein“, „Lagerbestände“,
 „Persönliche Ausrüstung“