

# Stammdaten für Lagerartikel

Kürzel für den CSV-Header: PRS\_LAGER

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>BEZEICH</b>		80	Bezeichnung
<b>CHARGEN_BEZEICHNUNG</b>		80	PZN-Nummer
<b>STANDORT</b>		100	Lagerort
<b>REGAL</b>		100	Regal
<b>REIHE</b>		100	Reihe
<b>EBENE</b>		100	Ebene
<b>CHARGEN_ABLAUFDA T</b>		Date	Haltbarkeitsdatum
<b>BESTAND</b>		Numerisch	Bestand
<b>SOLL</b>		Numerisch	Sollbestand
<b>MELDE</b>		Numerisch	Meldebestand
<b>MINDEST</b>		Numerisch	Mindestbestand
<b>VERKAUFS_EINHEIT</b>		80	Verkaufseinheit
<b>VERKAUFS_EINHEIT_ ANZAHL</b>		80	Anzahl pro Verkaufseinheit
<b>VERPACKUNGS_EINH EIT</b>		Numerisch	Anzahl Verpackungseinheiten
<b>ART_VERPACKUNGS_ EINHEIT</b>		80	Verpackungseinheit
<b>VERPACKUNGS_EINH EIT_ANZAHL</b>		Numerisch	Anzahl pro Verpackungseinheit
<b>MENGE_IN_VERPACK UNGSEINHEIT</b>		Numerisch	Menge in Verpackungseinheit

<b>LADE_HILFSMITTEL</b>	80	Ladehilfsmittel
<b>LADE_EINHEIT</b>	Numerisch	Ladeeinheit
<b>LADEHILFSMITTEL_S TUECK</b>	Numerisch	Stück Ladehilfsmittel
<b>LADEHILFSMITTEL_V ERPACKTE_EINHEITE N</b>	Numerisch	Verpackungseinheit
<b>EINHEIT</b>	80	Maßeinheit
<b>NETTO_GEWICHT</b>	Numerisch	Nettogewicht
<b>EIGEN_GEWICHT</b>	Numerisch	Eigengewicht
<b>NETTO_GESAMT</b>	Numerisch	Nettogesamt
<b>TARA_GEWICHT</b>	Numerisch	Taragewicht
<b>BRUTTO_GEWICHT</b>	Numerisch	Bruttogewicht