

Bestände (der Lagerartikel)



Über die Funktion "**Bestände**" können

- Bestände von Lagerartikeln überwacht,
- Bestandskorrekturen vorgenommen und
- Lagerumbuchungen durchgeführt werden.

So kann ein Mitarbeiter im Zentrallager die Bestände der Wachen kontrollieren und bei Bedarf Artikel direkt auf die Wachen einbuchen und versenden.

Übersicht

Wenn in der Übersicht ein Artikel angeklickt wird, erscheinen automatisch alle Artikel von diesem Standort:

DW Bestände					
Standort suchen					
Station 2, G3					
A-Ventil	9.0	9.0	9.0	1.0	●
Station 2, K, K-1					
A-Ventil	0.0	0.0	0.0	4110.	
Station 2, B					
A-Ventil	10.0	10.0	10.0	3.0	●
Station 2, B, G9					
STRA	1.0	2.0	3.0	5.0	●
STRA	10.0	20.0	30.0	0.0	●
Station 2, B, G9					
Fridi	10.0	10.0	7.0	8.0	●
Station 2					
LS	10.0	20.0	100.0	100.0	●
Station 1					

➡

DW Bestände					
Standort suchen					
Standort: Station 1					
Bezeichnung	Min.	Melde	Soll	Ist	
STRA	1.0	2.0	3.0	5.0	●
Station 1					
LS	10.0	20.0	100.0	100.0	●
Station 1					

Bestandskorrektur



Durch Anklicken von +/- kann direkt eine Bestandskorrektur vorgenommen werden.

Bestandskorrektur					
Suchen					
A-Ventil	9.0	9.0	9.0	1.0	●
Station 2, K, K-1					
A-Ventil	0.0	0.0	0.0	4110.0	
Station 2, B					
A-Ventil	10.0	10.0	10.0	3.0	●
Station 2, B, G9					
STRA	1.0	2.0	3.0	5.0	●
Station 1					
STRA	10.0	20.0	30.0	0.0	●
Station 2, B, G9					
Fridi	10.0	10.0	7.0	8.0	●
Station 2					

Die "Ist"-Bestände werden bei der Bestandskorrektur direkt überschrieben.

Umbuchung



Durch Anklicken der Umbuchung können fehlende Bestände zugebucht werden:

Umbuchung					
Lagerortbarcode suchen					
Bezeichnung	Min.	Meide	Soll	Ist	Liefer.
A-Ventil Station 2, G3	100.0	200.0	1000.0	1.0	●
A-Ventil Station 2, K, K-1	9.0	9.0	9.0	1.0	●
A-Ventil Station 2, B	0.0	0.0	0.0	4110.0	
A-Ventil Station 2, B, G9	10.0	10.0	10.0	3.0	●
STRA Station 1	1.0	2.0	3.0	5.0	●
STRA Station 2, B, G9	10.0	20.0	30.0	0.0	●
Fridi Station 2	10.0	10.0	7.0	8.0	●
LS	10.0	20.0	100.0	100.0	●

Wenn jetzt ein Lagerortbarcode oder ein Lagerortchargenbarcode gescannt (i.d.R. aus dem Zentrallager) wird, erscheint automatisch die Differenz aus "Soll-Bestand" - "Ist-Bestand" bei dem Lager von Bestände (z.B. Wehr 1 -15) und darunter der Button umbuchen. Die Differenz ist markiert und kann ggf. auch überschrieben werden.

Wie der gesamte Lagerbestand eines Artikels von einem Lagerort auf einen anderen Lagerort umgebucht wird, ist hier beschrieben: [Lagerort ändern | Drägerware Manuals \(draeger-iss.de\)](#)