

# Allgemeines zur Fahrzeugübersicht

## Allgemeines


- Die Fahrzeugübersicht kann die klassische Magnettafel ersetzen.
- Fahrzeuge werden **automatisch** angezeigt, wenn sie auf den ausgewählten Standorten liegen.
- Ab Version 2023.3 werden auch Geräte auf Unterstandorten des Fahrzeuges angezeigt.
- Für die Anzeige ist kein Login mit einem Benutzernamen erforderlich. Das Einloggen ist nur erforderlich, wenn die Einstellungen verändert werden sollen.
- Um mehr Fahrzeuge und Geräte anzuzeigen, kann die Darstellung wie folgt verkleinert werden.
  - Wenn die Steuerungstaste an der Tastatur („Strg“) gedrückt wird, kann am Mausrad gedreht werden.
  - Alternativ drückt man auf die „-“ bzw. „+“-Taste der Tastatur (parallel zur „Strg“-Taste).
  - Je nach Browser gibt es weitere Möglichkeiten rein- und raus zu zoomen.

## Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/vehicles** angehängen werden.

### Beispiel:

```
http://localhost:8091/vehicles
```



## Hinweise zur Anzeige/Darstellung

- Das Fahrzeug 1-46-2 (auf Fahrzeughalle 2) ist nicht funktionstüchtig.
- Der PA-11000-002 (auf Fahrzeug 2-46-1 in Fahrzeughalle 2) hat ein abgelaufenes Intervall.
- Es werden nur Fahrzeuge angezeigt, die auch als Standort angelegt sind.
- Die Hintergrundfarben der Geräte zeigen die Fälligkeit der Geräte an:
  - rot: Intervall abgelaufen
  - schwarz: ausgemustert
  - gelb: in  $\leq 14$  Tagen fällig
  - ansonsten grün
  - Bei Sets werden jeweils alle Intervalle der Komponenten berücksichtigt

Zusätzlich werden die Geräte ggf. mit den entsprechenden Icons angezeigt.

- Es gibt keine Begrenzung der Anzahl, passen die Fahrzeuge und/oder Geräte nicht ins Fenster, sind unten drei Punkte als Hinweis zu sehen.
- Die Spalte **Nicht einsatzbereit**:
  - Hier werden alle Geräte angezeigt, die nicht auf den ausgewählten Standorten sind, überfällige Intervalle haben, funktionsuntüchtig sind oder einen offenen Mangel haben.
  - Es wird entsprechend dem größten überfälligen Intervall gruppiert.
  - Die feste Gruppe **Nur prüfen** beinhaltet Geräte ohne abgelaufenes Intervall, die funktionsuntüchtig sind.