


Installation Client

Die Clientinstallation setzt voraus, dass die Installation des Servers erfolgreich durchgeführt wurde.


Starten des Installationsprogramms

Nach dem Herunterladen der Programmversion ist die ZIP-Datei in einem neuen Ordner zu entpacken. Anschließend ist im Hauptverzeichnis die Datei **SETUP.EXE** zu öffnen.




Installationshinweise

Nach dem Start des Installationsprogramms erscheint nach dem Einlesen der Installationsdaten ein Begrüßungsbildschirm mit allgemeinen Hinweisen zur Installation. Die Hinweise sind zu beachten und danach ist auf die Schaltfläche **Weiter** zu klicken.




Softwarelizenzvertrag

In diesem Fenster werden die Softwarenutzungsbedingungen dargestellt. Diese können durch die Bildlaufleiste am rechten Rand gelesen werden. Um die Installation weiterzuführen, muss den Softwarenutzungsbedingungen zugestimmt werden. Auf dieser und den folgenden Seiten bietet die Schaltfläche **Zurück** die Möglichkeit, auf den vorherigen Bildschirm zurück zu gelangen.




Auswahl der Komponenten

In diesem Fenster ist für eine Clientinstallation die Komponente **Datenbank** und **Serverdienste** abzuwählen und mindestens die Komponente **Anwendungen** auszuwählen.



Die **Desktop-Verknüpfungen** sind optional.

Im anschließend erscheinenden Fenster wird angegeben, in welchem Ordner die Programmdateien der Drägerware installiert werden sollen. Standardmäßig wird hier der Ordner **C:\Programme (x86)\Draeger\Drägerware** vorgeschlagen.



Auswahl der Verbindungsparameter

Je nach verwendetem Datenbankmanagementsystem müssen auf dieser Seite die entsprechenden Verbindungsparameter eingegeben werden.

Setup - Drägerware

Verbindungsparameter

Stellen Sie die Verbindungsparameter ein

Datenbanksystem

Firebird Microsoft SQL

Datenbank

192.168.55.58/3053:C:\draeger\daten\draegerware.fdb

Benutzername

FLORIX

Passwort


••••••••••

Konfiguration laden

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wurde bei der Installation des Servers eine Konfigurationsdatei erzeugt, kann diese über die Schaltfläche **Konfiguration laden** eingelesen werden.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Weiter** wird die Verbindung zur Datenbank geprüft und die Installationsparameter zusammen gefasst.



Zum Abschluss werden weitere Informationen angezeigt.

