


# Installation Server bzw. Einzelplatzversion


## Starten des Installationsprogramms

Nach dem Herunterladen der Programmversion ist die ZIP-Datei in einem neuen Ordner zu entpacken. Anschließend ist im Hauptverzeichnis die Datei **SETUP.EXE** zu öffnen.




## Installationshinweise

Nach dem Start des Installationsprogramms erscheint nach dem Einlesen der Installationsdaten ein Begrüßungsbildschirm mit allgemeinen Hinweisen zur Installation. Die Hinweise sind zu beachten und danach ist auf die Schaltfläche **Weiter** zu klicken.




## Softwarelizenzvertrag

In diesem Fenster werden die Softwarenutzungsbedingungen dargestellt. Diese können durch die Bildlaufleiste am rechten Rand gelesen werden. Um die Installation weiterzuführen, muss den Softwarenutzungsbedingungen zugestimmt werden. Auf dieser und den folgenden Seiten bietet die Schaltfläche **Zurück** die Möglichkeit, auf den vorherigen Bildschirm zurück zu gelangen.



## Auswahl der Komponenten

In diesem Fenster können die zu installierenden Komponenten ausgewählt werden. Für eine Server- bzw. Einzelplatzinstallation sind mindestens die Komponenten **Datenbank** und **Anwendungen** auszuwählen.



Die **Serverdienste** müssen installiert werden, wenn die folgende Programmfunktionen eingesetzt werden:


- Benachrichtigungsfunktion (ab Version 7000)
- ZMS-Kopplung
- X-Dock Anbindung
- Drägerware Mobile.App
- Drägerware Mobile.Workplace
- Drägerware Air Guard Datenlogger (ab Version 7000)
- Drägerware.Web

Die **Desktop-Verknüpfungen** sind optional.

## Lizenzierung

Für die Arbeit mit der Drägerware ist immer eine gültige Lizenzdatei notwendig.

Bei Auswahl der Komponente **Datenbank** erfolgt zunächst die Abfrage der Lizenzdatei.



Nachdem die Lizenzdatei ausgewählt wurde, kann über die Schaltfläche **Lizenzinhalt anzeigen** eine Übersicht der lizenzierten Programme sowie des Lizenznehmers angezeigt werden. Mit der Schaltfläche **Weiter** wird das Setup fortgesetzt.

Lizenzinhalt anzeigen

Kundennummer: 54321

Kundenname: Musterstadt

Ort: 12345 Musterstadt

Kennung: 051620000001011


Datenbanksystem: INTERBASE

Die ausgewählte Lizenzdatei enthält folgende Module

Sachnummer	Anzahl	Bezeichnung
6538021	2	Drägerware.Werkstatt Software 9000
6538023	10	Zusätzliche Gleichzeitiglizenz für Drägerware.Werkst
6539008	1	Erweiterungsmodul Bekleidungskammer für Drägerwa
6401205	1	DW.Workplace Basispaket
6538000	1	Webserv. ZMS-Kopplung/Drägerware.Werkstatt Sof
AG02371	10	Personalverwaltung
	1	Wartungsvertrag
	10	WEB.LIMIT
	3	Drägerware.App

OK

Im anschließend erscheinenden Fenster wird angegeben, in welchem Ordner die Programmdateien der Drägerware installiert werden sollen. Standardmäßig wird hier der Ordner **C:\Programme (x86)\Draeger\Drägerware** vorgeschlagen.



Dräger empfiehlt bei Serverinstallationen die Programme in einem anderen Ordner als dem vorgegebenen Ordner zu installieren, da hierin auch der Firebird Server 5 installiert wird.


Durch Klick auf die Schaltfläche **Auswahl** wird ein Dialogfenster geöffnet werden, in dem ein alternativer Installationsort angegeben werden kann.

## Firebird Installation

Hier ist das Verzeichnis für die Firebird-Datenbank auszuwählen. Als Standardwert wird das Verzeichnis: **C:\ProgramData\Drägerware\dat** vorgeschlagen. Über die Schaltfläche **Auswahl** kann der Datenpfad geändert werden.


Dräger empfiehlt bei Serverinstallationen die Datenbank in einem anderen Ordner als dem vorgegebenen Ordner zu installieren.

Wird der Haken **Firebirdserver auf diesem Rechner installieren** entfernt, kann ein bereits bestehender Firebird Server (Version 5) mitgenutzt werden.




Nach Klick auf die Schaltfläche **Weiter** erfolgt die Installation des Datenbank-Managementsystems Firebird. Anschließend wird das Setup automatisch fortgesetzt.

Es erfolgt eine Zusammenfassung der gewählten Installationseinstellungen. Mit der Schaltfläche **Installieren** wird die Installation fortgeführt. Mit der Schaltfläche **Zurück** besteht die Möglichkeit, diese Einstellungen noch einmal abzuändern. Die Schaltfläche **Abbrechen** bricht die Installation ab.




## Konfigurationsdatei für Clients


Sind mehrere Gleichzeitigsitzen für die Drägerware vorhanden, erscheint eine Abfrage zur Erstellung einer Konfigurationsdatei für die Clientinstallation. In ihr sind die Verbindungsinformationen zum Drägerware Server enthalten.



Es empfiehlt sich diese Datei im Installationspaket der Drägerware abzulegen.



Zum Abschluss werden weitere Informationen angezeigt.



Nach einer Neuinstallation der Drägerware oder einem Update muss eine Anmeldung mit einem administrativen Benutzer durchgeführt werden, um die notwendige Datenbankreorganisation durchzuführen.

