

Registerkarte Standort

Auf dieser Registerkarte werden die Angaben zum Verbleib des Gerätes gemacht.

Standort

Der Standort ist der eigentliche Aufbewahrungsort der Geräte. Er wird für alle Werkstatt-Module einheitlich verwendet, damit auch modulübergreifende Auswertungen durchgeführt werden können.


In den Versionen 5000 und 7000 stehen 3 Standortebenen zur Verfügung. In der Version 9000 sind 7 Standortebenen möglich.

Zu jedem Standort kann ein Barcode hinterlegt werden. Des Weiteren ist es möglich, einen Standort mit einem Fahrzeug zu verknüpfen.

Beim Einscannen eines hinterlegten Barcodes in das Feld **ID/Barcode** wird der dazugehörige Standort in den Datensatz übernommen. Dadurch erspart man sich die aufwändigere Suche innerhalb des Benutzermenüs und es werden Eingabefehler vermieden.

Über das Menü **Listen - Standorthierarchie** kann eine **Barcodeliste Standort** ausgedruckt werden, die die Eingabe vereinfacht.

Durch Drücken der Funktionstaste **<F4>** in den Feldern zur Standorteingabe kann das Benutzermenü ebenfalls aufgerufen werden.



Benutzermenüs für Standorte

Gerät auch als Standort verwenden

Ist der Haken gesetzt wird in dem Benutzermenü **Standort** das Gerät automatisch als Standorteintrag angelegt. Gleichzeitig wird es mit dem entsprechenden Gerät verknüpft, sodass bei der Zuordnung von Geräten zu diesem Standort ein Eintrag in die Registerkarte **Beladeliste** (nur Version 9000) erfolgt.

Registerkarte Beladeliste

Standortinformationen

Wenn **Gerät auch als Standort verwenden** aktiviert ist, werden bei dem Gerät auf dem Standort-Reiter auch die Standortinformationen angezeigt und können bearbeitet werden.

Praxistipp:

Die Standorthierarchie sollte sorgfältig ausgearbeitet werden. Sie ist sehr hilfreich bei Auswertungen und Suchvorgängen, um schnell feststellen zu können, wo sich prüfpflichtige Geräte befinden.

Kennung (nur bei lizenzierter Drägerware.ZMS Kopplung)

Kennung • 051620000001011

Feuerwehr Musterstadt

Wurde das Modul **Drägerware.ZMS Kopplung** lizenziert, muss aufgrund des Datenaustausches mit ZMS jedem Gerät eine Kennung zugewiesen sein.

BOS-Kennung

Filterkriterien:

Land Nordrhein-Westfalen

RP [Kein Eintrag]

Kreis-/freie Stadt [Kein Eintrag]

Stadt/Gemeinde [Kein Eintrag]

Stadt-/Ortsteil [Kein Eintrag]

Art [Kein Eintrag]

Verband [Kein Eintrag]

Bezeichnung Ihrer Feuerwehr/Behörde/Organisation:

Bezeichnung Feuerwehr Musterstadt

BOS-Kennung 051620000001011

Zurücksetzen Qk Abbrechen

Mit Klick auf die Schaltfläche  **Zurücksetzen** wird die Standardkennung aus der Lizenzdatei eingetragen.

Besitzer/Nutzer

Hier wird der Besitzer/Nutzer eingetragen. Der Besitzer/Nutzer eines Gerätes kann vom Eigentümer abweichen. So kann ein Gerät z. B. dem Kreis oder dem Bund (KatS) gehören (Eigentümer), eine Feuerwehr bzw. Abteilung, eine Bereitschaft oder ein Zug kann aber die Verfügungsgewalt darüber haben (Besitzer/Nutzer).

Wurden Standorte mit Besitzer/Nutzer verknüpft und das Geräte wird einem Standort zugewiesen, ist eine Änderung des Besitzer/Nutzers nur noch über die Änderung des Standortes möglich.

Freigabe für Reservierungspool (nur Version 9000)

Hierüber kann ein Geräte für ein Reservierungspool freigegeben werden.

Reservierung von Geräten (ab Version 9000)

Aktueller Standort

Über das Drop-Down-Menü **Aktueller Standort** kann der funktionale Standort für eine temporäre Standortverschiebung abgebildet werden. Dies ist in der Regel der Fall, wenn z. B. ein Atemschutzgerät nach einem Einsatz in die Atemschutzwerkstatt bzw. ein Einsatzfahrzeug wegen Wartungsarbeiten in eine Werkstatt gebracht wird und danach wieder zum ursprünglichen Standort

beim Besitzer/Nutzer. Grundsätzlich ändert sich hierbei nicht der regelmäßige Standort, der über das Feld Standort abgebildet wird.

In der Geräteauswahl sowie in den Listen kann nach dem aktuellen Standort gesucht werden. Somit lässt sich eine sehr einfache Übersicht darüber erhalten, welche Geräte sich gerade z. B. in der Atemschutzwerkstatt befinden.

Arten von Listen