


# Identifikation sperren


Ab der Drägerware 7000 möglich.

## Geräte anlegen

Damit keine Fehler bei der Anlage von neuen Geräten passieren kann, kann man die Freitexteingabe bei der Identifikation sperren und nur noch die Auswahl **Suche freie Identifikation** aktivieren.



Hierfür müssen unter **Einstellungen - Systemeinstellungen - Menü-Editor - Identifikation** die Startwerte für die einzelnen Identifikationen vorgegeben werden.



Hiernach muss über **Einstellungen - Systemeinstellungen - Maskeneditor** das Feld **Identifikation** als Exaktfeld und als Mussfeld deklariert sein.

The screenshot shows the 'Gerät' (Device) tab in the software. The main window displays the 'Art, Typ' (Type) as 'Einsatzleitfahrzeuge, ELW 1'. Below this, there are input fields for 'Identifikation', 'Barcode', and 'RFID'. A modal dialog titled 'DW Einstellungen der Attribute zum ausgewählten Feld' (DW Settings for the selected field) is open. The 'Modul' (Module) is set to 'Fahrzeuge'. The 'Führungstext Feld' (Field label) is 'Startwert für Identifikation' and the 'Führungstext Länge' (Field length) is 150. The 'Modulübergreifend (alle Module)' checkbox is unchecked. Under 'Generelle Schalter für dieses Feld' (General switches for this field), the 'Änderungen möglich' (Changes possible) checkbox is checked, 'Exaktfeld' (Exact field) is checked, 'Unsichtbar' (Invisible) is unchecked, and 'Mussfeld' (Mandatory field) is checked. The 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are at the bottom right of the dialog.

Ab jetzt ist das Feld **Identifikation** nicht mehr beschreibbar und kann nur noch ausgewählt werden.

The screenshot shows a dialog box titled 'DW Suche freie Identifikation' (DW Search for free identification). It contains a dropdown menu with the text 'Startwert für Identifikation' and a value 'XELE4' selected. Below the dropdown are two buttons: 'Starten' (Start) and 'Abbrechen' (Cancel).