


# Identifikation sperren


Ab der Drägerware 7000 möglich.

## Geräte anlegen

Damit keine Fehler bei der Anlage von neuen Geräten passieren kann, kann man die Freitexteingabe bei der Identifikation sperren und nur noch die Auswahl **Suche freie Identifikation** aktivieren.



Hierfür müssen unter **Einstellungen - Systemeinstellungen - Menü-Editor - Identifikation** die Startwerte für die einzelnen Identifikationen vorgegeben werden.



Hiernach muss über **Einstellungen - Systemeinstellungen - Maskeneditor** das Feld **Identifikation** als Exaktfeld und als Mussfeld deklariert sein.

The screenshot shows the 'Gerät' (Device) tab in the software. The main window displays the 'Art, Typ' (Type) as 'Einsatzleitfahrzeuge, ELW 1'. Below this, there are input fields for 'Identifikation', 'Barcode', and 'RFID'. A dialog box titled 'DW Einstellungen der Attribute zum ausgewählten Feld' (DW Settings for the selected field) is open, showing the 'Modul' (Module) as 'Fahrzeuge'. The 'Führungstext Feld' (Field label) is 'Startwert für Identifikation' and the 'Führungstext Länge' (Field length) is '150'. The 'Modulübergreifend (alle Module)' checkbox is unchecked. Under 'Generelle Schalter für dieses Feld' (General switches for this field), the 'Änderungen möglich' (Changes possible) checkbox is checked, the 'Unsichtbar' (Invisible) checkbox is unchecked, the 'Exaktfeld' (Exact field) checkbox is checked, and the 'Mussfeld' (Mandatory field) checkbox is checked. The 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are at the bottom right of the dialog box.

Art, Typ: Einsatzleitfahrzeuge, ELW 1

Identifikation\*

Barcode

RFID

**Gerät anlegen:**  
Nach Eingabe der Identifikation, Art und Typ wird die Schaltfläche Speichern angelegt. Danach können weitere Geräte angelegt werden.

**Hinweis:**  
Bleibt das Feld Identifikation vor dem Abspeichern optionaler Eingabe eines Startwertes ein Wert.

**DW Einstellungen der Attribute zum ausgewählten Feld**

Modul: Fahrzeuge

Führungstext Feld: Startwert für Identifikation

Führungstext Länge: 150

☐ Modulübergreifend (alle Module)

Generelle Schalter für dieses Feld

☒ Änderungen möglich

☐ Unsichtbar

☒ Exaktfeld

☒ Mussfeld

OK Abbrechen

Ab jetzt ist das Feld **Identifikation** nicht mehr beschreibbar und kann nur noch ausgewählt werden.

The screenshot shows a dialog box titled 'DW Suche freie Identifikation' (DW Search for free identification). It contains a text input field with the label 'Startwert für Identifikation' and the value 'XELE4'. Below the input field are two buttons: 'Starten' (Start) and 'Abbrechen' (Cancel).

**DW Suche freie Identifikation**

Startwert für Identifikation: XELE4

Starten Abbrechen