

Gerätestammdaten

Kürzel für den CSV-Header: PR_STAMM

| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|-----------------------------|------|------------------------|--------------------------------------|
| FK_PR_MODUL | X | 80 | Bezeichnung des Moduls 1) |
| FK_PR_ART | X | 80 | Bezeichnung der Art |
| FK_PR_TYP | X | 80 | Bezeichnung des Typs |
| GERAETENR | X | 50 | Eindeutige Identifikation des Geräts |
| BARCODE | | 35 | Barcode |
| RFID | | 35 | RFID |
| STATISTIK1 | | 80 | Bezeichnung des Geräts |
| HERSTELL | | 80 | Hersteller |
| HERSTELLNR | | 30 | Artikelnummer beim Hersteller |
| HERSTELLD | | Date | Herstelldatum und Baujahr |
| LIEFERAN | | 80 | Lieferant |
| LIEFERD | | Date | Lieferdatum |
| ANSCHKOST | | Double | Anschaffungskosten |
| GARANTIE | | Date | Garantie bis |
| FUNKTION | | Boolean | Funktionstüchtig |
| INVENTARNR | | 30 | Inventarnummer |
| EIGENTUE | | 80 | Eigentümer |

| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|-----------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------|
| BESITZER | | 80 | Besitzer (als Nutzer) |
| BEMERKUNG | | Memo | Bemerkung |
| AUSGEMUST | | Date | Ausmusterungsdatum |
| AUSGEGRUND | | 30 | Ausmusterungsgrund |
| INDIENST | | Date | In Dienst gestellt |
| SELEKTION1 | | 80 | Statistik 1 |
| SELEKTION2 | | 80 | Statistik 2 |
| ABGENOMMEN | | Date | Abgenommen am |
| RECHNUNGSNR | | 50 | Rechnungsnummer |
| RECHNUNGSDATUM | | Date | Rechnungsdatum |
| LAGERSTANDORT | | 100 | Standort |
| STANDORTZUSATZ | | 50 | Regal |
| REIHE | | 80 | Reihe |
| EBENE | | 80 | Ebene |
| FREIGABEUORG | | Boolean | Freigegeben für untergeordnete Organisationen |
| AKT_KM | | Double | Aktueller Kilometerstand |
| AKT_KM_DATE | | Date | Datum zum aktuellen Kilometerstand |
| VERSICHERUNGAB | | Boolean | Versicherung abgemeldet |
| VERSPOLICE | | 80 | Versicherung Police |
| VERSKLASSE | | 80 | Versicherung Klasse |
| LEASKENNZEICHEN | | 100 | Leasing-Kennzeichen |
| LEASERSTBESCHAFF DAT | | Date | Erstbeschaffung |

| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|-----------------------------|------|------------------------|--------------------------------|
| LEASABLAUFDAT | | Date | Ablaufdatum |
| SERIENNR | | 30 | Seriennummer |
| AMTPRUEFNR | | 50 | Amtliche Prüfnummer/BOS-Nummer |

1) Folgende Modulbezeichnungen sind gültig:
 „Atenschutz“, „Fahrzeuge“, „Funktechnik“, „Geräte allgemein“, „Lagerbestände“,
 „Persönliche Ausrüstung“