



# Benutzermenüs für Standorte

Das Benutzermenü **Standort** wird für alle Werkstattprogramme gleichermaßen verwendet. Dieses Benutzermenü kann entweder über die Registerkarte **Standort (Geräte - Geräte öffnen)** bei den Gerätedaten, über den Menü-Editor oder über das Menü **Einstellungen - Systemeinstellungen - Standorte** modifiziert werden. Durch Klick auf das Symbol  öffnet sich das Benutzermenü.



## Benutzermenü

Hierüber kann ein Eintrag angelegt, geändert oder gelöscht werden.

### Allgemeine Benutzermenüs

## Funktionen

### Untergeordnete Einträge alphabetisch sortieren

Über diese Funktion kann das Standortmenü alphabetisch sortiert werden. Alternativ kann auch ein Eintrag mit der rechten Maustaste angeklickt werden.


Um diese Funktion durchführen zu können, wird das Recht **Administration - Standorte sortieren** benötigt.

### Alle Standorte als Gerät anlegen

Mit Hilfe dieser Funktion können alle angelegten Standorte, die noch nicht mit einem Gerät

verknüpft sind, automatisch als Gerät angelegt werden.

## Standort anlegen/bearbeiten



### Icon auswählen

Nach Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein separates Fenster, in dem für den Standort ein Icon ausgewählt werden kann.


### Besitzer/Nutzer

Über dieses Feld kann auf jeder Standortebene einem Standorteintrag ein Besitzer/Nutzer zugeordnet werden. Dadurch wird bei einer Standortänderung dem Gerät automatisch der entsprechende Besitzer/Nutzer zugeordnet.

Wird der Besitzer/Nutzer bei einem Standort geändert, werden anschließend alle entsprechenden Geräte aktualisiert. Dies kann je nach Datenmenge mehrere Minuten dauern.

### Registerkarte RFID

Anstelle der Vergabe von Barcodes für einen Standort ist es auch möglich, die Standorte über RFID-Tags zu kennzeichnen. Da jeder RFID-Tag eine einzigartige interne Nummer besitzt, können über diese Registerkarte alle RFID-Tags erfasst werden, die bei der Erfassung den entsprechenden Standorteintrag darstellen sollen.



## Gerätezuordnung zu Standorten

Es ist möglich, einen Standort mit einem Gerät aus einem beliebigen Modul zu verknüpfen.


### Version 5000/7000

Wurde ein Gerät aus dem Modul **Fahrzeuge** mit einem Standort verknüpft, werden alle Geräte, die diesem Fahrzeug-Standort zugeordnet wurden, automatisch in der Registerkarte **Beladeliste** des betreffenden Fahrzeuges angezeigt.

Um einem Standort mit einem Fahrzeug zu verknüpfen, muss zunächst auf der gewünschten Ebene ein neuer Standorteintrag angelegt werden. Alternativ kann auch ein bereits vorhandener Eintrag geändert werden.

### Version 9000

Hier kann ein beliebiges Gerät mit einem Standort verknüpft werden. Es werden dann alle Geräte, die diesem Geräte-Standort zugeordnet wurden, automatisch in der Registerkarte **Beladeliste** des betreffenden Gerätes angezeigt.



Über die Pfeilschaltfläche in dem Feld **Gerät** öffnet sich das Geräteauswahlfenster. Hierüber kann das entsprechende Gerät ausgewählt werden. Bei Fahrzeugen ändert sich das Symbol des Standorteintrages von 🏠 auf 🚚. Somit wird ersichtlich, dass es sich bei diesem Eintrag um ein Fahrzeug handelt. Bei Fahrzeugen stehen noch weitere Icons zur Kennzeichnung zur Verfügung.

Die Gerätezuordnung zu einem Standort kann nur einmal erfolgen. Wurde versehentlich das falsche Fahrzeug ausgewählt, muss der Standorteintrag gelöscht und neu angelegt werden.