

# Verfügbare Felder für Verdienstaufschreibung (PDF)

Feldbezeichnung	Beschreibung	Informationen
<b>EINSATZ_DATUM</b>	Nur Datum Einsatzbeginn (dd.MM.yyyy)	
<b>EINSATZ_BEGINN</b>	Datum und Uhrzeit Einsatzbeginn (dd.MM.yyyy HH:mm)	
<b>EINSATZ_ENDE</b>	Datum und Uhrzeit Einsatzende (dd.MM.yyyy HH:mm)	
<b>EINSATZ_EINSATZNUMMER</b>	Einsatznummer (Jahr-Nummer)	
<b>EINSATZ_LEITSTELLENNUMMER</b>	Leitstellenummer (Jahr- Leitstelleneinsatznummer/Index; Jahr und Index 0, wenn nicht vorhanden)	
<b>PERSON_VORNAME</b>		
<b>PERSON_NACHNAME</b>		
<b>PERSON_STRASSE</b>		
<b>PERSON_HAUSNR</b>		
<b>PERSON_PLZ</b>		
<b>PERSON_ORT</b>		
<b>PERSON_ORTSTEIL</b>		

<b>PERSON_EINSATZBEGINN</b>	Es wird hier der Wert aus dem Eingabefeld "Verdienstausfall von Datum/Zeit" der Person genommen, wenn der Wert eingetragen ist. Ansonsten werden die Zeiten wie Bericht, wie Fahrzeug oder frei genommen. (dd.MM.yyyy HH:mm)	
<b>PERSON_EINSATZENDE</b>	Es wird hier der Wert aus dem Eingabefeld "Verdienstausfall bis Datum/Zeit" der Person genommen, wenn der Wert eingetragen ist. Ansonsten werden die Zeiten wie Bericht, wie Fahrzeug oder frei genommen. (dd.MM.yyyy HH:mm)	
<b>PERSON_EINSATZDAUER</b>	Differenz der beiden Felder PERSON_EINSATZBEGINN und PERSON_EINSATZENDE (H:mm)	
<b>HEUTE</b>	Datum zum Zeitpunkt der Erstellung der Verdienstausfallbescheinigung (dd.MM.yyyy)	