


Identifikation sperren


Ab der Drägerware 7000 möglich.

Geräte anlegen

Damit keine Fehler bei der Anlage von neuen Geräten passieren kann, kann man die Freitexteingabe bei der Identifikation sperren und nur noch die Auswahl **Suche freie Identifikation** aktivieren.



Hierfür müssen unter **Einstellungen - Systemeinstellungen - Menü-Editor - Identifikation** die Startwerte für die einzelnen Identifikationen vorgegeben werden.



Hiernach muss über **Einstellungen - Systemeinstellungen - Maskeneditor** das Feld **Identifikation** als Exaktfeld und als Mussfeld deklariert sein.

The screenshot shows the 'Gerät' (Device) tab in the software. The main window displays the 'Art, Typ' (Type) as 'Einsatzleitfahrzeuge, ELW 1'. Below this, there are input fields for 'Identifikation', 'Barcode', and 'RFID'. A dialog box titled 'DW Einstellungen der Attribute zum ausgewählten Feld' (DW Settings for the selected field) is open, showing the 'Modul' (Module) as 'Fahrzeuge'. The 'Führungstext Feld' (Field description) is 'Startwert für Identifikation' and the 'Führungstext Länge' (Field length) is '150'. The 'Generelle Schalter für dieses Feld' (General switches for this field) section has the following settings: 'Änderungen möglich' (Changes possible) is checked, 'Exaktfeld' (Exact field) is checked, 'Unsichtbar' (Invisible) is unchecked, and 'Mussfeld' (Mandatory field) is checked. The 'OK' button is highlighted.

Gerät anlegen:
Nach Eingabe der Identifikation, Art und Typ wird die Schaltfläche Speichern angelegt. Danach können weitere Geräte angelegt werden.

Hinweis:
Bleibt das Feld Identifikation vor dem Abspeichern optionaler Eingabe eines Startwertes ein Wert.

Ab jetzt ist das Feld **Identifikation** nicht mehr beschreibbar und kann nur noch ausgewählt werden.

The screenshot shows the 'Suche freie Identifikation' (Search for free identification) dialog box. It has a search bar with the text 'Startwert für Identifikation' and a dropdown menu showing 'XELE4'. Below the search bar are two buttons: 'Starten' (Start) and 'Abbrechen' (Cancel).